

منوهای فارسی در ویندوز XP



قبل از شروع توجه داشته باشید که تغییرات زیر مختص ویندوز XP با منوی

پیش فرض است و چنانچه منوی خود را به حالت Classic تغییر داده اید

حتما باید دوباره به حالت پیش فرض باز گردید تا بتوانید از نتیجه موارد

مطرح شده در زیر استفاده کنید.

با پشتیبانی ویندوز ۲۰۰۰ و XP از امکانات فارسی بخصوص در زمینه نوشتن

متن فارسی با Unicode کمتر شاهد عرضه ویندوزهای دست کاری شده

هستیم و همه از همین نسخه های نسبتا سالم (کاری به Crack شدنشون

نداشته باشیم!) استفاده میکنند.

اگر شما امکان فارسی نویسی ویندوز XP را مطابق آنچه در مقاله مربوطه

توضیح دادیم فعال کرده باشید میتواید به راحتی خیلی از شمایلها و اعلانها

ویندوز را به فارسی تبدیل کنید.

بسیاری از شمایلها به راحتی با انتخاب آنها و زدن کلید F2 و نوشتن یک متن

فارسی درون آن به فارسی تبدیل میشوند مانند: My Computer، My

Documents، My Network Places



برای تغییر این مقادیر از Registry هم میتوان استفاده کرد که راه پیچیده

تری است ولی گزینه مناسبی برای برنامه نویسان است و همچنین این امکان

را برای شما فراهم میکند تا تغییرات را در یک فایل قرار دهید و با اجرای آن

تمام تغییرات به یکباره به سیستم اعمال شود.

تغییر بعضی از شمایلها نظیر Recycle Bin و گزینه های موجود در Start

Menu به این راحتی نیست و باید حتماً از Registry این کار انجام شود:

Run...

کپی برداری بدون ذکر نام منبع مجاز نیست


parsi e-book

۱- regedit را در خط فرمان اجرا کنید (Run < Start)

۲- کلید زیر را از HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID پیدا کنید:

{2559}a1f3-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0

۳- مقدار LocalizedString را به یک مقدار فارسی مثلاً اجرا... تغییر دهید




parsi e-book
WWW.PARSIBOOK.4T.COM

۴- حالا برای اینکه وقتی با نشانگر ماوس بر روی گزینه اجرا در منوی Start

میروید یک متن توضیحی نمایش داده شود مقدار InfoTip را به یک مقدار

قارسی قرار دهید:



۵- Editor Registry را ببندید و نتیجه را مشاهده کنید. اگر تغییری انجام

نشده بود یک بار Log off و Login کنید

Search

۱- regedit را در خط فرمان اجرا کنید (Run < Start)

۲- کلید زیر را از HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID پیدا کنید:

{2559a1f0-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}

مراحل ۳، ۴ و ۵ را در مرحله Run... با تغییر متن عیناً تکرار کنید. میتوانید

برای انتخاب متن از شکل بالای صفحه کمک بگیرید

Support Help and


۱- regedit را در خط فرمان اجرا کنید (Run<Start)

۲- کلید زیر را از HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID پیدا کنید:

{۲۵۵۹f0b9f60c04-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}a1f1-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}

مراحل ۳، ۴ و ۵ را در مرحله Run... با تغییر متن عیناً تکرار کنید. میتوانید

برای انتخاب متن از شکل زیر کمک بگیرید



همچنین میتوانید برای انجام سه مرحله با Click کردن بر روی تصویر زیر

فایل فشرده شده ای را دریافت کنید که حاوی دو فایل Registry است. با

اجرای یکی تغییرات بالا به سیستم شما اعمال میشود و با دیگری به حالت اول

باز میگردد:

parsi e-book
WWW.PARSIBOOK.4T.COM

حالا که با تغییر دادن منو به فارسی تا حدی آشنا شدید میتوانید از جدول

زیر استفاده کنید تا گزینه های دیگری را هم به فارسی تبدیل کنید:

{208D2C60-3AEA-1069-A2D7-08002B30309D}	My Network Places
{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}	My Computer
{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}	Recycle Bin
{2227A280-3AEA-1069-A2DE-08002B30309D}	Printers and Faxes
{2559a1f4-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}	Internet Explorer
{85BBD920-42A0-1069-A2E4-08002B30309D}	Briefcase
{D20EA4E1-3957-11d2-A40B-0C5020524153}	Admin Tools